

Para utilizar o módulo, é necessário que se tenha o serviço contratado junto a Cielo, mas as informações podem ser obtidas em: <https://www.cielo.com.br/>

Configuração:

Para efetuar configuração do Checkout Cielo, efetue o login em seu Painel Administrativo e em seguida acesse o caminho abaixo:

Painel Administrativo > Extensões > Módulos > Aba Formas de Pagamento > Chekout Cielo

Caso o módulo não esteja instalado, clique no botão **Instalar** e em seguida no botão **Editar** para acessar a página de configuração do módulo.

Na tela de configurações o **Painel** trará as seguintes opções:

Painel ▼ Catálogo ▼ Marketplace ▼ Extensões ▼ Vendas ▼ Sistema ▼ Relatórios ▼ 🔔 ⌂ ⏪ ⏩

Checkout Cielo

Principal > Pagamento > Pagamento

Cancelar Salvar

Titulo

Chave MID

Total Mínimo

Total Mínimo Anti-fraude

Soft Descripto

Aguardando Pagamento

Pago

Pendente

Negado

Autorizado

Cancelado

URL de Retorno
<https://efutura.futurasistemas.com.br/temas/vistagenerico7/index.php?route=payment/cielointegradofutura/retorno>

URL de Notificação
<https://efutura.futurasistemas.com.br/temas/vistagenerico7/index.php?route=payment/cielointegradofutura/notificacao>

URL Status
<https://efutura.futurasistemas.com.br/temas/vistagenerico7/index.php?route=payment/cielointegradofutura/status>

Status

Habilitar pagamento em:

Anti-fraude

Cliente de Teste:
Coloque o ID do cliente de teste.

Modo de Teste:
Informar se o módulo esta em teste ou não.

Ordem

Zona

Título: Nesta opção pode-se alterar o nome que aparecerá para o cliente quando o mesmo escolher o tipo de pagamento. Este campo é **obrigatório**.

Chave MID: Neste campo, deverá conter a chave gerada pela Cielo para validação. Este campo é **obrigatório**.

Total Mínimo: Neste campo informe o valor mínimo da compra;

Total Mínimo Anti-Fraude: Informe o valor que a compra deve ter para que o sistema de anti-fraude verifique o pedido.

Soft Descripto: Insira o texto que ficará impresso na fatura do cliente.

Aguardando Pagamento, Pago, Pendente, Negado, Autorizado, Cancelado: Status que aparecerá para o cliente.

Url retorno, Url notificação, Url status: Neste campo ficará as urls que devem ser configuradas no ambiente backoffice da Cielo.

Status: Esta opção mostra se o módulo estará habilitado ou desabilitado.

Habilitar pagamento em: Defina se o modulo irá ser habilitado no E-commerce, Aplicativo ou Todos;

Anti-fraude: Campo utilizado para **Habilitar** ou **Desabilitar** o sistema de verificação de fraude da Cielo;

Cliente de teste, modo de teste: Neste campo conterà as informações utilizadas pela **Futura Sistemas** para que a **Cielo** consiga homologar o módulo de pagamento;

Ordem: A ordem em que o módulo ficara em relação aos demais. Este campo é **obrigatório**;

Zona: Neste campo indique a região geográfica que o módulo ficará disponível.


Configuração Backoffice Cielo

Acesse o site <https://minhaconta.cielo.com.br/wps/portal/est2/login> tenha em mãos o número

do estabelecimento (Você encontra o seu número de estabelecimento no comprovante da venda emitido pela máquina) e o usuário e senha para acessar este painel.

O site abrirá o painel de informações da Cielo, clique em: Configurações > Configurações da loja e a tela abaixo será aberta:

Painel de Informações



Painel de Configurações

cielo Olá, bem vindo ao Checkout Cielo! [Sair](#)

Dashboard Pedidos Produtos Relatórios Suporte **Configurações** Minhas Compras

Alterar configurações da loja

Exibição

Logo Nenhum arquivo selecionado

Cor de Fundo #

Pagamentos

Modo de Teste

⚠ Remover pedidos realizados em modo de teste? [Clique aqui](#)

Tipo de Notificação Receber como POST Buscar como JSON

URL de Retorno

URL de Notificação

URL de Mudança de Status

Valor mínimo da parcela

Valor mínimo para pagamento com boleto

Desconto para pagamento com boleto

Desconto para pagamento com débito online

Autenticar Transações de Cartão de Crédito Visa e Mastercard

Meus meios de pagamento ativos

<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito Aura	Máximo de parcelas	<input type="text" value="06"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito Diners	Máximo de parcelas	<input type="text" value="06"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito Elo	Máximo de parcelas	<input type="text" value="06"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito Master	Máximo de parcelas	<input type="text" value="06"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Crédito Visa	Máximo de parcelas	<input type="text" value="06"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Débito Master		
<input checked="" type="checkbox"/> Cartão de Débito Visa		

Antifraude e Captura Automática

Configuração de Captura Automática

Fazer Cancelamento Automático das transações de Alto Risco do Antifraude

Valor mínimo para análise do antifraude

Frete de Correios

Se você já possui um contrato com os Correios [cadastre sua conta](#).

Serviços

[Alterar](#)

Não há serviços de correios cadastrados.

Simulador de Frete

CEP de Origem CEP de Destino Peso (gramas)

No painel de configuração, encontramos as seguintes opções:

Teste: Esta opção deve estar habilitada para realizar pedidos de teste no qual o mesmo retornará para o site o resultado da transação, porém não haverá cobrança.

Tipo de notificação: Defina qual o tipo de retorno que a Cielo deve utilizar para mandar a resposta das notificações. O padrão utilizado no módulo **Checkout Cielo** é o **Receber como Post**.

Os campos **Url de Retorno**, **Url de Notificações** e **Url de Mudança de Status** devem ser preenchidos com os links gerados pelo próprio módulo da Futura citado nas configurações do módulo.

As demais configurações como **Valor Mínimo**, **Desconto** e **Meios de Pagamentos** devem ser feitas em conjunto (**Suporte/Cliente**) para que seja especificado o modo em que trabalhará.

Caso os meios de pagamentos não estejam disponíveis, deve-se contatar a **Cielo** e pedir para que seja habilitado.