


Sistema: Futura Server

Caminho: Configurações> Futura Mobile

Referência: FS323

Versão: 2020.11.02

Como funciona: A tela de **Configurações Futura Mobile** foi desenvolvida com o objetivo de cadastrar as configurações que serão utilizadas em todos os dispositivos que utilizarem o **Futura Mobile**, ou seja, possibilitando configurar todos de uma só vez, acesse o caminho indicado acima, clique em **Novo [F2]** e o sistema abrirá a tela abaixo:



The screenshot shows the 'Configurações Futura Mobile' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', and 'Pesquisar... [F12]'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Principal'. The 'Geral' section contains fields for 'Status' (set to 'Ativo'), 'Tipo' (set to 'Padrão'), 'Descricao' (set to 'CONFIGURAÇÃO MOBILE'), and 'Codigo de liberacao'. Below this is a section for 'Configuracoes Padrao' with tabs for 'Vendas', 'Vendedor', 'Cliente', 'Produto', 'Lista', 'Baixa de Pedido', and 'Outros'. The 'Vendas' tab is active, showing a list of configurations:

Configuração	Valor	Ícone
Empresa	1	?
Cliente	13	?
Tipo pedido	1	?
Tabela preco	3	?
Multi-empresa	Sim	?
Controla usuario	Nao	?
Bloquear dados padrao	Não	?

Empresa: Defina qual será a empresa padrão nos procedimentos do sistema.

Cliente: Indique o cliente que virá preenchido.

Tipo Pedido: Insira o tipo de pedido padrão que será utilizado.

Tabela Preço: Indique a tabela de preço padrão.

Multi-Empresa: Caso controle o **Futura Mobile** com mais de uma empresa, habilite esta opção como **SIM**;

Controla usuário: Caso esta opção esteja habilitada, é necessário inserir login e senha para abrir o aplicativo.

Bloquear dados Padrão: Caso esta opção esteja habilitada, o sistema irá desabilitar os campos de Tabela de Preço, Tipo de Pedido e Vendedor.

Aba Vendas

Configurações Futura Mobile x

Novo [F2]
Editar [F3]
Gravar [F10]
Cancelar [F9]
Pesquisar... [F12]

Consulta Principal

Geral

Status: Ativo Tipo: Padrão

Descricao: CONFIGURAÇÃO MOBILE

Codigo de liberacao:

Configuracoes Padrao
Vendas
Vendedor
Cliente
Produto
Lista
Baixa de Pedido
Outros

Modelo de digitacao do pedido de venda	Modelo 1	?	Controla processo de venda	Não	?
Origem dos dados	Parametros	?	Lancar itens do kit	Não	?
Digitacao por codigo	Código de Barras	?			
Digita quantidade no pedido de venda	Não	?			
Digita valor unitario no pedido de venda	Sim	?			
Trava valor minimo de venda	Não	?			
Trava quantidade minima de venda	Não	?			
Trava quantidade maxima de venda	Não	?			
Controla desconto max. na venda	Sim, Pelo Vendedor Logado r	?			
Desconto na venda	Nenhum	?			
Permite venda de meia caixa	Sim	?			
Avisa itens repetidos na venda	Não	?			
Calcula estoque na venda	Não valida	?			
Exibir preco de custo e venda dos produtos	Exibir todos os preços de Ver	?			

Modelo Digitação Ped. Venda: No sistema há dois modelos diferentes de digitação do Pedido de Venda, sendo eles:

- **Modelo 1:** Padrão para usuários que trabalham com a venda de produtos por unidade.
- **Modelo 2:** Exclusivo para empresas que utilizam unidade de conversão para venda de seus produtos;

Origem dos dados: Esta opção irá definir qual a origem dos dados a serem preenchidos automaticamente pelo sistema.

- **Parâmetros:** Traz informações padrões indicadas nos parâmetros do **Futura Server**.

- **Cientes/parâmetros:** O sistema trará as informações indicadas no cadastro de clientes, tais como Tabela de Preço, Vendedor e Vendedor Externo.

Digitação por código: Este parâmetro definirá qual o campo de pesquisa será utilizado como padrão para inclusão de itens. Escolha entre as opções: **Código de Barras** ou **Referência**.

Digita quantidade no Pedido de Venda: Caso este parâmetro esteja como NÃO, o sistema não deixará o usuário digitar manualmente a quantidade.

Digita valor unitário no Pedido de Venda: Este parâmetro permite a inserção ou modificação de valores nas vendas efetuadas pelo sistema.

Trava valor mínimo de venda: Define se ao fazer uma venda é necessário um valor mínimo para completa-la, podendo ser preenchido no cadastro do produto, na verificação o valor dos produtos será calculado com desconto e acréscimo.

Trava Quantidade Mínima de Venda: Este parâmetro é utilizado para travar a venda de produtos que estejam em uma quantidade menor da pré-estabelecida no cadastro do produto.

Vale lembrar que este parâmetro só é válido para usuários e é necessário bloquear a permissão para que ele funcione corretamente

Trava quantidade máxima de venda: Este parâmetro define se ao fazer uma venda existe uma quantidade máxima que pode ser vendida de determinado produto, a quantidade máxima pode ser preenchida no cadastro do produto.

Controla desconto Max. na venda: Este parâmetro é utilizado para definir qual a forma de desconto será controlado no pedido de venda:

- **Pelo Menor:** Esta opção deverá ser usada quando houver porcentagem de desconto estabelecida no cadastro do vendedor e também no cadastro do produto, pois desta forma o sistema validará o menor desconto e irá aplicá-lo na venda;
- **Sim, pelo Produto:** Através desta opção, o sistema validará o desconto com base na porcentagem estabelecida no campo **Desconto Máximo** do Cadastro de Produto;
- **Sim, pelo Vendedor Logado no Sistema:** Através desta opção, o sistema controlará

o desconto com base na porcentagem estabelecida no cadastro do **vendedor/usuário** logado no sistema;

Desconto na Venda: Através deste parâmetro é possível determinar algumas regras especiais para o desconto ser aplicado durante a venda através das opções:

- **Nenhum:** Não é parametrizado nenhum tipo de Desconto na Venda;
- **Por Cliente:** Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro do cliente, sendo possível alterá-lo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado manualmente e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema trará novamente o desconto padrão do cadastro do cliente, ou seja, priorizará o desconto fixo do cadastro.
- **Por Cliente (Caso não houver desconto):** Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro do cliente, sendo possível alterá-lo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema irá manter o desconto que foi alterado manualmente, diferentemente da opção acima.
- **Por Desconto Automático:** Para utilizar a configuração de desconto automático por produto é necessário habilitar esta opção;


Permite Venda de meia caixa: Este parâmetro trabalha em conjunto com a unidade de conversão, permitindo a venda de meias caixas no **Pedido de Venda**.

Avisa Itens repetido na venda: Deixando este parâmetro como **SIM** o sistema reproduzirá uma validação caso o usuário repita a inserção de um mesmo produto no pedido de venda (**Futura Server** ou **Futura PDV**);

Calcula estoque na venda: Não valida, Somente Calculo, Avisa, Bloqueia.

Exibir preço de custo e vendas dos produtos: Este parâmetro irá impactar na exibição dos preços de venda/custo dos produtos na tela de catálogo. Escolha entre as opções: Exibir todos os preços de venda/custo ou Exibir somente preço da tabela padrão, não exibir preço de custo.

Aba Vendedor



The screenshot shows the 'Configurações Futura Mobile' window with the 'Principal' tab selected. The 'Geral' section includes fields for 'Status' (set to 'Ativo'), 'Tipo' (set to 'Padrão'), 'Descricao' (set to 'CONFIGURAÇÃO MOBILE'), and 'Codigo de liberacao'. Below this, there are tabs for 'Configuracoes Padrao', 'Vendas', 'Vendedor', 'Cliente', 'Produto', 'Lista', 'Baixa de Pedido', and 'Outros'. The 'Vendedor' tab is active, showing a list of configuration items:

Configuração	Valor	Ajuda
Vendedor padrao	Cliente/Parametros	?
Vendedor obrigatorio	Não	?
Vendedor visualiza apenas seus clientes	Sem controle	?
Vendedor visualiza apenas suas vendas	Sem controle	?
Utiliza vendedor externo	Não	?
Utiliza vendedor por item	Não	?

Vendedor padrão: Esta opção irá definir qual o vendedor indicado nas vendas, podendo escolher entre duas opções:

- **Padrão vem cliente/parâmetros:** Todo pedido realizado no aplicativo será feito em nome do vendedor indicado no cadastro do cliente.
- **Padrão é o usuário:** Todo pedido realizado será feito em nome do vendedor vinculado ao usuário logado no aplicativo. Para isso é necessário habilitar o parâmetro de Controle de Usuários.

Vendedor Obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor em todos os **Pedidos de Vendas**;

Vendedor Visualiza Apenas suas Vendas/Clientes: Este parâmetro é utilizado para o **vendedor/usuário** logado visualizar apenas as suas próprias vendas ou pesquisar seus clientes, através das opções:

Utiliza Vendedor Externo: Utilizando este parâmetro como **NÃO** o sistema bloqueará o campo que permite a inserção do **Vendedor Externo** na venda. Caso esteja como SIM, o sistema deixará o campo aberto para inserir um **Vendedor Externo**.

Utiliza Vendedor por item: Utilizando este parâmetro como **SIM** o sistema irá definir se o vendedor será indicado para cada item no pedido de venda.

Aba Cliente




The screenshot shows the 'Configurações Futura Mobile' window with the 'Cliente' tab selected. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', and 'Pesquisar... [F12]'. Below this, there are tabs for 'Consulta' and 'Principal'. The main area is divided into sections: 'Geral' with fields for 'Status' (set to 'Ativo'), 'Tipo' (set to 'Padrão'), 'Descricao' (set to 'CONFIGURAÇÃO MOBILE'), and 'Codigo de liberacao'. A secondary navigation bar includes tabs for 'Configuracoes Padrao', 'Vendas', 'Vendedor', 'Cliente', 'Produto', 'Lista', 'Baixa de Pedido', and 'Outros'. At the bottom, there are two configuration options: 'Aceita CPF/CNPJ em branco' and 'Utiliza aprovacao de clientes', both currently set to 'Não'.

Aceita CNPJ e CPF em branco: Ao habilitar este parâmetro como **SIM** o sistema permitirá que o usuário grave um cadastro sem o CNPJ ou CPF, caso contrário não será possível efetuar um cadastro sem preencher estas informações;

Utiliza aprovação de clientes: Define se o cliente precisa ser aprovado antes de ser incluído em vendas, contas, notas fiscais, etc.

Aba Produto



The screenshot shows the 'Configurações Futura Mobile' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', and 'Pesquisar... [F12]'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Principal'. The 'Geral' section contains fields for 'Status' (set to 'Ativo'), 'Tipo' (set to 'Padrão'), 'Descricao' (set to 'CONFIGURAÇÃO MOBILE'), and 'Codigo de liberacao'. A secondary set of tabs includes 'Configuracoes Padrao', 'Vendas', 'Vendedor', 'Cliente', 'Produto', 'Lista', 'Baixa de Pedido', and 'Outros'. The 'Produto' tab is active, showing settings for 'Agrupamento de produtos' (set to 'Não'), 'Utiliza codigo de pacote' (set to 'Não'), and 'Código de Barras'. Under 'Código de Barras', there is a 'Utiliza codigo de barra formatado' (set to 'Não') and three input fields for 'Codigo do produto', 'Valor total', and 'Peso total', each with '0' in the first box and '0' in the second box, separated by 'ate'. A note at the bottom states: 'Codigo no formato EAN13 contem 13 caracteres o pre-fixe do codigo sempre sera 2 o sufixo sempre sera apenas 1 digito'.

Agrupamento de Produtos: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema agrupará os itens durante a venda, ou seja, ao incluir o mesmo produto mais de uma vez durante a venda, o sistema não irá lançá-lo novamente e sim atualizar a quantidade lançada.

Utiliza código de pacote: Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema irá definir se ao gravar um produto na venda que esteja configurado como pacote o mesmo será substituído pelo seu respectivo produto e terá sua quantidade alterada pelo seu fator de conversão.

Código de Barra:

Utiliza código de barras formatado: Este parâmetro é utilizado somente nos casos onde os usuários utilizam Balança Etiquetadora.

Habilitando este parâmetro como **SIM**, a impressão do código de barras sairá com formato configurável, de acordo com as informações abaixo:

Código do Produto: Formato de como será impresso o código do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 1 até 5 caracteres);

Valor Total: Formato de como será impresso o valor total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 6 até 10 caracteres);

Peso Total: Formato de como será impresso o peso total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 11 até 12 caracteres);

Aba Lista




The screenshot shows the 'Configurações Futura Mobile' window. At the top, there are buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', and 'Pesquisar... [F12]'. Below these are tabs for 'Consulta' and 'Principal'. The 'Principal' tab is active, showing a 'Geral' section with 'Status' set to 'Ativo' and 'Tipo' set to 'Padrão'. The 'Descricao' field contains 'CONFIGURAÇÃO MOBILE' and the 'Codigo de liberacao' field is empty. At the bottom, there are tabs for 'Configuracoes Padrao', 'Vendas', 'Vendedor', 'Cliente', 'Produto', 'Lista', 'Baixa de Pedido', and 'Outros'. The 'Lista' tab is active, showing 'Lista padrao' set to 'Lista escolar' and 'Ordenacao dos produtos na lista' set to 'Alfabética'. Both dropdown menus have a question mark icon next to them.

Lista padrão: Através deste parâmetro é possível definir qual será o tipo de lista que será utilizado no sistema;

Ordenação dos produtos na lista: Este campo define como será a ordem dos produtos da

lista, por ordem Alfabética ou por Sequencia;

Baixa do Pedido



The screenshot shows the 'Configurações Futura Mobile' window with the 'Baixa de Pedido' tab selected. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', and 'Pesquisar... [F12]'. Below this is a 'Consulta' and 'Principal' tab set. The main area is divided into sections: 'Geral' with fields for 'Status' (set to 'Ativo'), 'Tipo' (set to 'Padrão'), 'Descricao' (set to 'CONFIGURAÇÃO MOBILE'), and 'Codigo de liberacao'. A secondary navigation bar includes 'Configuracoes Padrao', 'Vendas', 'Vendedor', 'Cliente', 'Produto', 'Lista', 'Baixa de Pedido', and 'Outros'. The 'Baixa de Pedido' section contains five configuration items, each with a dropdown menu and a help icon: 'Permitir baixa' (set to 'Não'), 'Baixa automatica' (set to 'Não'), 'Tipo de baixa' (set to 'Futura Server'), 'Controla movimento do caixa' (set to 'Não'), and 'Controla troca de operador' (set to 'Não').

Permitir baixa: Com este parâmetro habilitado, o usuário poderá dar início a baixa do pedido através do aplicativo.

Baixa automática: Define se a baixa será realizada de forma automática ou não;


Tipo de baixa: Define onde a baixa será concluída, no sistema *Futura Server* ou *PDV*.

Controla Movimento do Caixa: Caso este parâmetro esteja como **NÃO**, o sistema não trará a tela de fechamento do caixa no momento da finalização da venda;

Controla Troca de Operador: Habilitando este parâmetro como **SIM**, será possível finalizar e abrir o caixa diversas vezes no dia para que outros usuários utilizem o mesmo

terminal.

Aba Outros



The screenshot shows the 'Configurações Futura Mobile' window with the 'Outros' tab selected. The interface includes a top navigation bar with buttons for 'Novo [F2]', 'Editar [F3]', 'Gravar [F10]', 'Cancelar [F9]', and 'Pesquisar... [F12]'. Below this is a sub-tab bar with 'Consulta' and 'Principal'. The main area is divided into sections: 'Geral' with fields for 'Status' (set to 'Ativo'), 'Tipo' (set to 'Padrão'), 'Descricao' (set to 'CONFIGURAÇÃO MOBILE'), and 'Codigo de liberacao'. The 'Outros' tab contains five configuration items, each with a text input field, a dropdown menu, and a help icon (question mark):

Configuração	Valor	Ajuda
Casas decimais para valor	2	?
Casas decimais para quantidade	0	?
Resolucao de conflitos - Compra inteligente	Substituir a quantidade	?
Digita quantidade na conferencia de pedido	Não	?
Avisar produto repetido no balanço	Não	?

Casas decimais para valor: Defina o número de casas decimais para os campos de valor monetário.

Casas decimais para quantidade: Defina o número de casas decimais para os campos de quantidade.

Resolução de conflitos - Compra Inteligente: Este parâmetro irá definir qual será a resolução de conflitos na compra inteligente se irá substituir ou somar a quantidade.

Digita quantidade na conferência do pedido: Este parâmetro irá permitir a inserção de quantidades na conferência de pedido.

Avisar Item Repetido no Balanço: Este parâmetro é utilizado para enviar um aviso no

momento da inserção dos produtos na contagem da tela Estoque>Balanço (Contagem de Estoque), caso haja itens repetidos no balanço.