


Para efetuar a configuração de e-mails no painel, acesse o cPanel a partir do link abaixo:

[https://cpanel.\(Domínio da sua loja\).com.br:2083/](https://cpanel.(Domínio da sua loja).com.br:2083/)


Exemplo: <https://cpanel.futurasistemas.com.br:2083/>

Entre com o usuário e senha, que foram enviados para o seu e-mail.

Caso não tenha recebido as informações, por favor entre em contato através do e-mail: efutura@futurasistemas.com.br requisitando o acesso.



Ao abrir o painel, selecione a opção **Contas de e-Mail**:



Preencha os campos abaixo:


E-mail: Digite o endereço de e-mail que deseja utilizar;

Senha: Escolha uma senha e insira neste campo;

Senha (novamente): Digite novamente a senha escolhida, lembrando que a mesma deverá atender o nível de segurança;


Cota da caixa de correio: Neste campo é recomendado colocar um tamanho entre 100-200 MB, caso deixe uma cota muito alta, poderá haver problemas com espaço de armazenamento do servidor.

Após preencher os campos, clique em “**Criar conta**”.




The screenshot shows the cPanel interface for managing email accounts. The main heading is "Contas de email". Below it, there is a sub-heading "Adicionar conta de email". The form includes fields for "Email" (with a dropdown showing "@artesanatomarimar.com.br"), "Senha", and "Senha (novamente)". There is a "Nível de segurança" indicator showing "Muito fraco (0/100)" and a "Gerador de senha" button. Under "Cota da caixa de correio", there are radio buttons for "1024 MB" (selected) and "ilimitado". A red box highlights the "Criar conta" button.

As caixas de e-mails poderão ser acessadas através do link abaixo:
<https://webmail.dominiodaloja.com.br>.




Ao acessar webmail pela primeira vez, será exibida uma tela para que seja escolhida a caixa de entrada do seu e-mail.

Clique no botão “**Entendi**” conforme mostra imagem abaixo:




Selecione um aplicativo de **Webmail Padrão**, que será o layout do seu e-mail




Após escolher a opção que melhor lhe atenda, clique em **“Definir como Padrão”** para que essa tela não seja exibida toda vez que acessar o seu e-mail.

Visualizações das caixas de entrada:

Roundcube



Horde



SquirrelMail

