Para utilizar o módulo de pagamento Itaú Shopline é necessário que o usuário tenha um certificado digital, caso contrário o módulo de pagamento não funcionará.

Configuração:

Para efetuar configuração do Itaú Shopline, efetue o login em seu ***Painel Administrativo*** e em seguida acesse o caminho abaixo:

Painel Administrativo > Extensões > Módulos > Aba Formas de Pagamento > Itaú Shopline

Caso o módulo não esteja instalado, clique no botão ***Instalar*** e em seguida no botão ***Editar*** para acessar a página de configuração do módulo.

Na tela de configurações o ***Painel*** trará as seguintes opções:


Painel
Catálogo
Marketplace
Extensões
Vendas
Sistema
Relatórios
Itaú Shopline
Principal > Pagamento > Itaú Shopline
Ajuda
Cancelar
Salvar
Titulo
Itáu Pagamentos Online
*Cnpj Empresa
01.984.159/0001-50
*Cod. Empresa
999999999999999999999999
*Chave
9999999999999999
*Vencimento em dias
5
Dias aguardando antes de cancelar pagamento não localizado:
3
Total minimo
Tipo de finalização do pagamento
Checkout: Sera exibido o link para o pagamento no Itau na finalização. Posterior: Para enviar posteriormente o link de pagamento ao cliente.
Posterior
Situação do Pagamento Posterior
Situação em que o pedido ficara quando finalizado e o tipo de finalização for "Posterior".
Processando
Situação para o envio de link de pagamento
Situação do pedido para que seja enviado o link de pagamento para o cliente, não deverá ser configurada a mesma situação que a do "Pagamento posterior".
Aguardando Pagamento
Status aguardando pagamento
Aguardando Pagamento
Status pago
Processado
Status cancelado
Cancelado
Link da Sonda (configure para executar de 2 em 2 horas para checar os pagamentos)
https://efutura.futurasistemas.com.br/temas/vistagenerico7/retornocron
Url de retorno (utilizar na configuraçao de conta do cliente no Itau)
https://efutura.futurasistemas.com.br/temas/vistagenerico7/retornoitau
Status:
Ativo
Habilitar pagamento em:
E-commerce
Ordem:
1
Zona:
Todas as zonas

Título: Nesta opção pode-se alterar o nome que aparecerá para o cliente quando ele for escolher o tipo de pagamento;

Cnpj Empresa*: Neste campo insira o cnpj da empresa;*

Cod. Empresa e Chave: Códigos gerados pelo Itaú para validação, estes campos são obrigatórios.

Para gerar o código da empresa, acesse o aplicativo do Itaú e siga o seguinte caminho

Itaú Shopline > Informações Cadastrais e a janela abaixo será aberta.

O ***Cod. Empresa*** é o código do site, conforme destacado na imagem.

Para gerar a Chave de Criptografia nesta mesma janela, será necessário configurar um dos códigos de habilitação de seu site criando sua ***Chave de Criptografia,*** conforme a regra de formação disponível na tela.



Vencimentos em dias: Quantidade de dias que o boleto terá de validade, este campo é obrigatório.

Dias aguardando antes de cancelar pagamento não localizado: Neste campo insira a quantidade de dias que devera ser cancelado o pagamento não localizado.

Total Mínimo: Defina o valor mínimo que a compra deve conter para que o módulo fique visível;

Tipo de finalização do pagamento: Será exibido o link para o pagamento no Itaú na finalização. Posterior: Para enviar posteriormente o link de pagamento ao cliente.

Situação do Pagamento Posterior Situação em que o pedido ficara quando finalizado e o tipo de finalização for “Posterior”.

Situação para o envio de link de pagamento Situação do pedido para que seja enviado o link de pagamento para o cliente, não deverá ser configurada a mesma situação que a do "Pagamento posterior".

Status Aguardando Pagamento, Status Pago e Status Cancelado: São status que aparecerão para o cliente quando o pedido estiver nas fases citadas.

Link da Sonda: Link que deve ser configurado no servidor para que a cada 2 horas ele consulte se houve mudança dos status dos pedidos pagos pelo itaushopline. Caso ele encontre uma mudança, a mesma deve ser aplicada no status do pedido no ecommerce. (Obs: Para esta configuração, o cliente deve solicitar através do e-mail: efutura@futurasistemas.com.br informando a url que deve ser configurada).

Url de retorno: A url que deve ser configurada na conta do itaú, onde para cada pedido efetuado pelo modo de pagamento itaushopline, ele retornará se a transação foi aprovada, cancelada, etc.

Esta url deve ser inserida no campo selecionado na imagem abaixo:



Status: Nesta opção defina se o módulo estará ***Habilitado*** ou ***Desabilitado***;

Habilitar pagamento em: Nesta opção defina qual

Ordem: Nesta opção defina qual a ordem em que o módulo deve ficar;

Zona: Nesta opção indique para qual região geográfica o módulo ficará disponível.