

Para habilitar a Loja Virtual em produção é necessário adicionar um **Domínio de complemento** no cPanel antes de prosseguir com as configurações, caso o link da loja durante a etapa de desenvolvimento termine com **futurasistemas.com.br**.

Para adicionar um **Domínio de Complemento**, acesse o seguinte tutorial:

Como Configurar Domínio de Complemento no cPanel?

Com o domínio já configurado, acesse o **Painel Administrativo** da sua loja virtual e acesse o seguinte caminho: Sistema > Configurações > Aba Servidor, conforme mostra a imagem abaixo:

PainelCatálogoMarketplaceExtensõesVendasSistemaRelatórios

Configurações

Principal > Configurações

GeralContatoLojaLocalizaçãoOpçõesImagensE-mailServidor

Servidor

☐ Ativar Modo de Manutenção:
Fecha o acesso à loja para realização de manutenção. A loja continuará visível ao usuário logado como administrador.

☐ Link principal como subdomínio:
Só habilite essa opção, se seu domínio principal é um subdomínio de seu domínio principal.

☒ Meu sistema está em uma subpasta de domínio

Path do link:

A loja pode parar de funcionar caso valores inválidos sejam incluídos nesse campo.

☒ Exibir mensagens de Erro:
Exibir mensagens de erro na loja e na administração da loja.

☒ Registrar Erros:
Gravar erros da loja no Logs de Erros. (Sistema->Logs de Erros).

* Nome do Arquivo de Log:

Ex.: error.txt
Nome do arquivo em que será armazenando os logs de erros.

Nível de Compressão:

Compressão GZIP das páginas para maior eficiência. Nível de compressão deve estar entre 0 e 9. Só utilize se souber como funciona o GZIP.

☒ Loja em produção:
Em produção desde: 22/12/2021

<https://bb8.futurasistemas.com.br:9403/r...>
Copiar link temporário da loja

* Link da loja em produção (HTTPS):

<https://bb8.futurasistemas.com.br:9403/i>

* Chave de Criptografia:

Chave secreta utilizada para encriptação dos dados durante as transações dos pedidos.

Chave de Acesso Aplicativo:
Chave usada para configuração e acesso ao aplicativo.

Copiar chave

Usuário ceo:

REPLDOC_ST

Testar Conexão

Para habilitar sua loja selecione o campo **Loja em Produção** e insira o domínio criado no documento citado acima no campo **Link da loja em produção**, clique no botão **Salvar** e sua loja já estará funcionando em Produção.

Como Configurar Loja Virtual em Produção (No Ar)? | 2