

Sistema: Futura Server

Caminho: <u>Configurações> Futura Mobile</u>

Referência: FS323

Versão: 2020.11.02

Como funciona: A tela de **Configurações Futura Mobile** foi desenvolvida com o objetivo de cadastrar as configurações que serão utilizadas em todos os dispositivos que utilizarem o **Futura Mobile**, ou seja, possibilitando configurar todos de uma só vez, acesse o caminho indicado acima, clique em **Novo [F2]** e o sistema abrirá a tela abaixo:

Configurações Futura Mobile 🗙							
Novo [F2]	Editar [F3]		(Gravar [F10]	Cancelar [F9]	Pesquisar [F12]	
Consulta Principal							
Geral							
Status	Ativo	Tipo Pa	adrão	~			
Descricao	CONFIGURA	ÇÃO MOBILE					
Codigo de liberacao							
Configuracoes Padra	o Vendas	Vendedor	Cliente Pr	oduto Lista	Baixa de Pedido	Outros	
Empresa		1 😱 🔞	EMPRESA TES	STE LTDA			
Cliente		13 💊 🕜	CONSUMIDO	ર			
Tipo pedido		1 🔹 🔞	VENDA				
Tabela preco		3 😱 🔞	ATACADO				
Multi-empresa	Sim		~	0			
Controla usuario	Nac)	~	0			
Bloquear dados padrao	Não		~	0			

Empresa: Defina qual será a empresa padrão nos procedimentos do sistema.



Cliente: Indique o cliente que virá preenchido.

Tipo Pedido: Insira o tipo de pedido padrão que será utilizado.

Tabela Preço: Indique a tabela de preço padrão.

Multi-Empresa: Caso controle o *Futura Mobil*e com mais de uma empresa, habilite esta opção como *SIM;*

Controla usuário: Caso esta opção esteja habilitada, é necessário inserir login e senha para abrir o aplicativo.

Bloquear dados Padrão: Caso esta opção esteja habilitada, o sistema irá desabilitar os campos de Tabela de Preço, Tipo de Pedido e Vendedor.

Aba Vendas



Configurações Futura Mobile ×									
Novo [F2]	Novo [F2] Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9] Pesquisar [F12]								
Consulta Principal									
Geral									
Status	Ativo V Tipo Pa	drão 🗸							
Descricao	CONFIGURAÇÃO MOBILE								
Codigo de liberacao									
Configuracoes Padra	o Vendas Vendedor	Cliente Produto Lista	Baixa de Pedi	do Outros					
Modelo de digitacao do	pedido de venda	Modelo 1	× 0	Controla processo de venda	Não 🗸	0			
Origem dos dados		Parametros	× 0	Lancar itens do kit	Não 🗸	0			
Digitacao por codigo		Código de Barras	× 0						
Digita quantidade no p	edido de venda	Não	× 0						
Digita valor unitario no	pedido de venda	Sim	× 0						
Trava valor minimo de	venda	Não	× 0						
Trava quantidade minir	ma de venda	Não	× 0						
Trava quantidade maxi	ima de venda	Não	~ 0						
Controla desconto max	. na venda	Sim, Pelo Vendedor Logado	or 🗸 🔞						
Desconto na venda		Nenhum	~ 0						
Permite venda de meia caixa Sim		Sim	· · ·						
Avisa itens repetidos na venda Não			✓ Ø						
Calcula estoque na ver	nda	Não valida	~ 0						
Exibir preco de custo e	venda dos produtos	Exibir todos os preços de V	er 🗸 🔞						

Modelo Digitação Ped. Venda: No sistema há dois modelos diferentes de digitação do Pedido de Venda, sendo eles:

- Modelo 1:Padrão para usuários que trabalham com a venda de produtos por unidade.
- Modelo 2:Exclusivo para empresas que utilizam unidade de conversão para venda de seus produtos;

Origem dos dados: Esta opção irá definir qual a origem dos dados a serem preenchidos automaticamente pelo sistema.

• Parâmetros: Traz informações padrões indicadas nos parâmetros do Futura Server.



• *Clientes/parâmetros:*O sistema trará as informações indicadas no cadastro de clientes, tais como Tabela de Preço, Vendedor e Vendedor Externo.

Digitação por código: Este parâmetro definirá qual o campo de pesquisa será utilizado como padrão para inclusão de itens. Escolha entre as opções: **Código de Barras** ou **Referência**.

Digita quantidade no Pedido de Venda: Caso este parâmetro esteja como NÃO, o sistema não deixará o usuário digitar manualmente a quantidade.

Digita valor unitário no Pedido de Venda: Este parâmetro permite a inserção ou modificação de valores nas vendas efetuadas pelo sistema.

Trava valor mínimo de venda: Define se ao fazer uma venda é necessário um valor mínimo para completa-la, podendo ser preenchido no cadastro do produto, na verificação o valor dos produtos será calculado com desconto e acréscimo.

Trava Quantidade Mínima de Venda: Este parâmetro é utilizado para travar a venda de produtos que estejam em uma quantidade menor da pré-estabelecida no cadastro do produto.

Vale lembrar que este parâmetro só é valido para usuários e é necessário bloquear a permissão para que ele funcione corretamente

Trava quantidade máxima de venda: Este parâmetro define se ao fazer uma venda existe uma quantidade máxima que pode ser vendida de determinado produto, a quantidade máxima pode ser preenchida no cadastro do produto.

Controla desconto Max. na venda: Este parâmetro é utilizado para definir qual a forma de desconto será controlado no pedido de venda:

- **Pelo Menor:** Esta opção deverá ser usada quando houver porcentagem de desconto estabelecida no cadastro do vendedor e também no cadastro do produto, pois desta forma o sistema validará o menor desconto e irá aplicá-lo na venda;
- **Sim, pelo Produto:** Através desta opção, o sistema validará o desconto com base na porcentagem estabelecida no campo **Desconto Máximo**do Cadastro de Produto;
- Sim, pelo Vendedor Logado no Sistema: Através desta opção, o sistema controlará



o desconto com base na porcentagem estabelecida no cadastro do **vendedor/usuário** logado no sistema;

Desconto na Venda: Através deste parâmetro é possível determinar algumas regras especiais para o desconto ser aplicado durante a venda através das opções:

- Nenhum: Não é parametrizado nenhum tipo de Desconto na Venda;
- **Por Cliente:** Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro do cliente, sendo possível alterá-lo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado manualmente e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema trará novamente o desconto padrão do cadastro do cliente, ou seja, priorizará o desconto fixo do cadastro.
- **Por Cliente (Caso não houver desconto):** Através desta opção, o sistema priorizará o desconto fixado no cadastro do cliente, sendo possível alterálo manualmente na venda. Entretanto, caso o desconto tenha sido alterado e em seguida quantidade de itens seja modificada também, o sistema irá manter o desconto que foi alterado manualmente, diferentemente da opção acima.
- **Por Desconto Automático:**Para utilizar a configuração de desconto automático por produto é necessário habilitar esta opção;

Permite Venda de meia caixa: Este parâmetro trabalha em conjunto com a unidade de conversão, permitindo a venda de meias caixas no **Pedido de Venda**.

Avisa Itens repetido na venda: Deixando este parâmetro como SIM o sistema reproduzirá uma validação caso o usuário repita a inserção de um mesmo produto no pedido de venda (Futura Server ou Futura PDV);

Calcula estoque na venda: Não valida, Somente Calculo, Avisa, Bloqueia.

Exibir preço de custo e vendas dos produtos: Este parâmetro irá impactar na exibição dos preços de venda/custo dos produtos na tela de catálogo. Escolha entre as opções: Exibir todos os preços de venda/custo ou Exibir somente preço da tabela padrão, não exibir preço de custo.

Aba Vendedor



Configurações Futura Mobile 🗴									
Novo [F2]	Editar [F3]			Gravar [F10]	Cano	celar [F9]	4	Pesquisar [F12]	
Consulta Principal					Ťr.				
Geral									
Status	Ativo 🗸	Tipo	Padrão	~					
Descricao	CONFIGURAÇ	ÃO MOBILE							
Codigo de liberacao									
hard to be added as a second									
Configuracoes Padra	o Vendas	Vendedo	Cliente	Produto List	a Bai	xa de Pedido	Outros	1	
Vendedor padrao			Cliente/Dar	ametros	~	ø			
vendedor padrao			Cilence/Fait	ametros		<u> </u>			
Vendedor obrigatorio			Não		~	3			
Vendedor visualiza ape	enas seus diente	es	Sem contro	le	~ (0			
Vendedor visualiza ape	enas suas venda	as	Sem contro	le	~ 1	0			
Utiliza vendedor extern	no		Não		~ (0			
Utiliza vendedor por ite	em		Não		~ (0			

Vendedor padrão: Esta opção irá definir qual o vendedor indicado nas vendas, podendo escolher entre duas opções:

- *Padrão vem cliente/parâmetros:*Todo pedido realizado no aplicativo será feito em nome do vendedor indicado no cadastro do cliente.
- Padrão é o usuário: Todo pedido realizado será feito em nome do vendedor vinculado ao usuário logado no aplicativo. Para isso é necessário habilitar o parâmetro de Controle de Usuários.

Vendedor Obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor em todos os *Pedidos de Vendas*;

Vendedor Visualiza Apenas suas Vendas/Clientes: Este parâmetro é utilizado para o *vendedor/usuário* logado visualizar apenas as suas próprias vendas ou pesquisar seus clientes, através das opções:



Utiliza Vendedor Externo: Utilizando este parâmetro como *NÃO* o sistema bloqueará o campo que permite a inserção do *Vendedor Externo* na venda. Caso esteja como SIM, o sistema deixará o campo aberto para inserir um *Vendedor Externo*.

Utiliza Vendedor por item: Utilizando este parâmetro como *SIM* o sistema irá definir se o vendedor será indicado para cada item no pedido de venda.

Aba Cliente

Configurações Futura Mobile 🗙								
Novo [F2]	Editar [F3]			Gravar [F10]	Cancelar [9]	Pesquisar [F12]	
Consulta Principal								
Geral								
Status	Ativo 🗸	Tipo	Padrão	~				
Descricao	CONFIGURAÇÃ	O MOBILE						
Codigo de liberacao]					
Configuracoes Padra	o Vendas	Vendedor	Cliente	Produto Lista	Baixa de	Pedido (C	Outros	
Aceita CPE/CNP1 em b	ranco		Não		v 0			
Accident years carb	, and a		1400					
Utiliza aprovacao de cl	ientes		Não		~ 0			

Aceita CNPJ e CPF em branco: Ao habilitar este parâmetro como SIM o sistema permitirá que o usuário grave um cadastro sem o CNPJ ou CPF, caso contrário não será possível efetuar um cadastro sem preencher estas informações;

Utiliza aprovação de clientes: Define se o cliente precisa ser aprovado antes de ser incluído em vendas, contas, notas fiscais, etc.

Aba Produto



Configurações Fut	ura Mobile 🗙	1				
Novo [F2]	Editar [F3]			Gravar [F10]	Cancelar [F9]	💊 Pesquisar [F12]
Consulta Principal						
Geral						
Status	Ativo 🗸	Tipo I	Padrão	~		
Descricao	CONFIGURAÇÃ	O MOBILE	4			
Codigo de liberacao						
	~~~~~~					
Configuracoes Padra	o Vendas V	Vendedor	Cliente	Produto Lista	Baixa de Pedid	o Outros
Agrupamento de produ	utos		Não		v 👩	
Utiliza codigo de pacot	e		Não		~ 0	
Código de Barras						
Utiliza codigo de bar	ra formatado	Não	~ 0			
Codigo do pro	duto	0 ate				
Valor total		0 ate	0			
Peso total		0 ate	0			
Codigo no formato E	AN13 contem 13	caracteres				
o pre-fixo do codigo	sempre sera 2					
o sunxo sempre sere	a uperios i ulgito					

*Agrupamento de Produtos:* Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema agrupará os itens durante a venda, ou seja, ao incluir o mesmo produto mais de uma vez durante a venda, o sistema não irá lançá-lo novamente e sim atualizar a quantidade lançada.

*Utiliza código de pacote:* Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema irá definir se ao gravar um produto na venda que esteja configurado como pacote o mesmo será substituído pelo seu respectivo produto e terá sua quantidade alterada pelo seu fator de conversão.

#### Código de Barra:



*Utiliza código de barras formatado:* Este parâmetro é utilizado somente nos casos onde os usuários utilizam Balança Etiquetadora.

Habilitando este parâmetro como *SIM*, a impressão do código de barras sairá com formato configurável, de acordo com as informações abaixo:

*Código do Produto:* Formato de como será impresso o código do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 1 até 5 caracteres);

*Valor Total:* Formato de como será impresso o valor total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 6 até 10 caracteres);

**Peso Total:** Formato de como será impresso o peso total do produto na etiqueta (Exemplo: Será impresso de 11 até 12 caracteres);

#### Aba Lista

Configurações Fut	tura Mobile 🗙				
Novo [F2]	Editar [F3]		Gravar [F10]	Cancelar [F9]	Pesquisar [F12]
Consulta Principal					
Geral					
Status	Ativo 🗸 Tipo	Padrão	~		
Descricao	CONFIGURAÇÃO MOBILE				
Codigo de liberacao					
Configuracoes Padra	o Vendas Vendedo	r Cliente	Produto Lista	Baixa de Pedido	Outros
Lista padrao		Lista escola	ır	× 0	
	to a links				
Ordenacao dos produt	tos na lista	Alfabetica		× •	

*Lista padrão:* Através deste parâmetro é possível definir qual será o tipo de lista que será utilizado no sistema;

Ordenação dos produtos na lista: Este campo define como será a ordem dos produtos da



lista, por ordem Alfabética ou por Sequencia;

#### Baixa do Pedido

Configurações Futura Mobile 🗙							
Novo [F2] Ed	litar [F3]		Gravar [F10]	Cancelar [F9]	Sesquisar [F12]		
Consulta Principal							
Geral							
Status A	tivo 🗸	Tipo Padrão	~				
Descricao C	ONFIGURAÇÃ	O MOBILE					
Codigo de liberacao							
Configuracoes Padrao	Vendas	Vendedor Cliente	Produto Lista	Baixa de Pedido	Outros		
Permitir baixa	Não	12	✓ ②				
Baixa automatica	Não	6	× 0				
Tipo de baixa	Fut	ura Server	× 0				
Controla movimento do o	caixa Não		v 0				
Controla troca de opera	dor Não	<u> </u>	~ 0				

*Permitir baixa:* Com este parâmetro habilitado, o usuário poderá dar início a baixa do pedido através do aplicativo.

Baixa automática: Define se a baixa será realizada de forma automática ou não;

Tipo de baixa: Define onde a baixa será concluída, no sistema Futura Server ou PDV.

*Controla Movimento do Caixa:* Caso este parâmetro esteja como NÃO, o sistema não trará a tela de fechamento do caixa no momento da finalização da venda;

*Controla Troca de Operador:* Habilitando este parâmetro como SIM, será possível finalizar e abrir o caixa diversas vezes no dia para que outros usuários utilizem o mesmo



terminal.

### **Aba Outros**

Configurações Futura Mobile ×								
Novo [F2]	Editar [F3]	Grava	ar [F10]	Cancelar [F9]	💊 Pesquisar [F12]			
Consulta Principal				1				
Geral								
Status	Ativo V Tipo P	adrão	~					
Descricao	CONFIGURAÇÃO MOBILE							
Codigo de liberacao								
Configuracoes Padra	o Vendas Vendedor	Cliente Produ	to Lista	Baixa de Pedio	do Outros			
Casas decimais para	valor			2 10				
Casas decimais para quantidade 0								
Resolucao de conflitos - Compra inteligente Substituir a quantidade V								
Digita quantidade na	conferencia de pedido		~ 0					
Avisar produto repeti	do no balanco	Não		× 0				

*Casas decimais para valor:* Defina o número de casas decimais para os campos de valor monetário.

*Casas decimais para quantidade:* Defina o número de casas decimais para os campos de quantidade.

**Resolução de conflitos - Compra Inteligente:** Este parâmetro irá definir qual será a resolução de conflitos na compra inteligente se irá substituir ou somar a quantidade.

*Digita quantidade na conferência do pedido:* Este parâmetro irá permitir a inserção de quantidades na conferência de pedido.

Avisar Item Repetido no Balanço: Este parâmetro é utilizado para enviar um aviso no



momento da inserção dos produtos na contagem da tela Estoque>Balanço (Contagem de Estoque), caso haja itens repetidos no balanço.