



No momento do primeiro acesso ao sistema o mesmo apresentará as configurações iniciais, após o preenchimento destas telas o ERP estará pronto para ser utilizado.

As configurações iniciais são:



Clique no botão **Começar** e a tela abaixo será aberta:

Licenciamento



The screenshot shows a window titled "Assistente de Configuração". Inside, the main heading is "Licenciamento" with a sub-message "Licença Atual!" in green. Below this, there are two tabs: "Liberacao Automatica" and "Liberacao Manual". Under the "Liberacao Manual" tab, there is a label "Cnpj" followed by a text input field with a date-like mask (e.g., __. __. __/ __- __) and an orange "Liberar" button. At the bottom left, there is an orange "Pular" button and a checkbox labeled "Não exibir novamente". At the bottom right, there are two orange buttons: "Voltar" and "Proximo".

Insira o **CNPJ** da empresa que está no contrato de serviço da **Futura Sistemas**, em seguida clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Cadastro de Empresa

Assistente de Configuração

Cadastro de Empresa

Tipo	Juridico	CNPJ/CPF	99.999.999/9999-62	I.E.	148691110119	Contribuinte ICMS	9 - Não Contribuinte ICMS
Razao Social	EMPRESA TESTE LTDA						
Nome	EMPRESA TESTE LTDA						
E-mail	empresa@empresa.com.br						

Endereco de Faturamento

CEP	13457-158	UF	SP	Pais	1058	BRASIL		
Tipo	RUA							
Endereco	DAS CASAS					Numero	666	
Complemento						Bairro	LUZ AZUL	
Cidade	3550803	SAO SEBASTIAO DA GRAMA						
Fone	(19) 3455-6890	Fone Outro		()	-	Celular	(00)00000-0000	
Nextel ID		Fone Preferencial	Fone			WhatsApp	(00)00000-0000	
Contato	CONTATO			Contato E-Mail				contato@contato.com.br
Observacoes	teste 08212960000127							

Pular

☐ Não exibir novamente

Voltar

Proximo

Preencha todos os campos com as informações pertencentes a sua empresa, lembre-se quanto mais informações preenchidas, menos chances de erros em alguns trâmites posterior, clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Informações Fiscais

Assistente de Configuração

Informacoes Fiscais

Regime Tributario

Simples Nacional

CRT

1 - Simples Nacional

Atividade

☐ Prestador de serviço
 ☒ Industrial
 ☐ Atacado
 ☐ Varejo
 ☐ Importador
 ☐ Exportador
 ☐ Deposito Fechado

Emissao de Documento Fiscal

Outros(Nao Impressos pelo Sistema)

Não

E.C.F. (Emissor de Cupom Fiscal)

Sim

Nota Fiscal - Modelo 1

Não

NFe - Modelo 55

Não

NFe - Modelo 65

Sim

Calcula IPI Pessoa Fisica

Não

Utiliza Pauta Fiscal

Não

Incluir
 Alterar
 Excluir

Tipo

Instalado

Certificado Nro. Serie

|

Caminho do Arquivo

|

Senha

|

Gravar
 Cancelar

Certificados

I

Pular
 ☐ Não exibir novamente

Voltar
 Proximo

Caso haja um certificado instalado, insira-o neste campo, para que no momento da emissão das notas fiscais não ocorra erros.

Se não tiver um certificado instalado basta clicar em próximo e a tela abaixo será aberta:

Configuração de ICMS

Assistente de Configuração

Configuracao de ICMS


Descricao:

Uf	% ICMS	Reducao ICMS	Aplicar Red. 4%	Aplicar Red. S.	Aplicar Red. C. F.	Observacao
EX	0,00000	0,00000	X	X	X	
NC	0,00000	0,00000	X	X	X	
SP	0,00000	0,00000	X	X	X	
AC	0,00000	0,00000	X	X	X	
AL	0,00000	0,00000	X	X	X	
AM	0,00000	0,00000	X	X	X	
AP	0,00000	0,00000	X	X	X	
BA	0,00000	0,00000	X	X	X	
CE	0,00000	0,00000	X	X	X	
DF	0,00000	0,00000	X	X	X	
ES	0,00000	0,00000	X	X	X	
GO	0,00000	0,00000	X	X	X	
MA	0,00000	0,00000	X	X	X	
MG	0,00000	0,00000	X	X	X	
MS	0,00000	0,00000	X	X	X	
MT	0,00000	0,00000	X	X	X	
PA	0,00000	0,00000	X	X	X	
PB	0,00000	0,00000	X	X	X	
PE	0,00000	0,00000	X	X	X	
PI	0,00000	0,00000	X	X	X	
PR	0,00000	0,00000	X	X	X	
RJ	0,00000	0,00000	X	X	X	

☐ Não exibir novamente

Caso necessário defina as alíquotas de ICMS pertencente a cada estado, lembrando que esta informação não é obrigatória e poderá ser preenchida em outro momento. Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Cadastro de E-mail



Preencha esta tela com dados de e-mail pertencente a sua empresa:

Nome: Insira um nome para controlar o cadastro de e-mails.

Assunto: Digite o assunto referente a este e-mail. Este assunto sempre vai aparecer para o destinatário do e-mail.

SMTP Provedor: Insira o SMTP do Provedor referente a conta de e-mail utilizada. Na imagem acima foi utilizado como exemplo o SMTP da G-mail;

Porta: A porta padrão para ser utilizada é a **587**,

E-mail: Digite o endereço de e-mail que será utilizado.

Usuário: Digite o usuário referente ao e-mail, que pode ser o próprio e-mail novamente;

Assinatura: Caso queira que ao enviar o e-mail tenha uma assinatura padrão preencha este campo;

Senha: Insira a senha do e-mail;

Prioridade: Por padrão pode ser usada a opção “Urgente”;


Formato: Deixe por padrão a opção *Texto*;

Repositório: Defina o local no qual os e-mails ficarão salvos;

Tipo de autenticação: Por padrão deve ser utilizada a opção **TLS**;

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Parâmetros



Assistente de Configuração

Parametros

Empresa Padrao: 1 ? EMPRESA TESTE LTDA

Multi-Empresa: Sim ?

Consulta Automatica de CNPJ: Consultar somente na Nfe ?

Vendedor Obrigatorio: Não ? (Para cada Venda)

Utiliza Vendedor Externo: Sim ?

Vendedor Externo Obrigatorio: Não ? (Para cada Venda)

E-Mail Padrao Para Envio: ?

Pular ☐ Não exibir novamente Voltar Proximo

Nesta tela defina a parametrização inicial para utilização do sistema:

Empresa padrão: Este parâmetro é utilizado para definir uma empresa padrão que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

Multi-empresa: Esta opção é utilizada para trabalhar com mais de uma empresa cadastrada, sendo possível controlar as trocas de empresas mantendo este parâmetro como **SIM**;

Consulta automática de CNPJ: Através deste parâmetro, é possível definir por onde serão realizadas as consultas automáticas de cadastros através do CNPJ.

- **Não consultar:** Ao escolher esta opção, o sistema não realizará consulta automática;
- **Consultar somente na NF-e:** Necessita de certificado digital instalado para realizar

a consulta;

- **Consultar somente no Sintegra:** Realizará a consulta através do Sintegra, sendo necessário inserir o código de verificação apresentado pelo sistema;
- **Consultar NF-e e Sintegra:** Realizará a consulta através das duas opções disponíveis, nesta ordem;

Vendedor Obrigatório: Caso queira que a obrigatoriedade de incluir um vendedor nas vendas ocorra, deixe este parâmetro como **SIM**;

Utiliza vendedor externo: Utilizando este parâmetro como **NÃO** o sistema bloqueará o campo que permite a inserção do **Vendedor Externo** na venda.

Caso esteja como SIM, o sistema deixará o campo aberto para inserir um **Vendedor Externo**.

Vendedor externo obrigatório: Este parâmetro é utilizado para deixar obrigatório a inserção do vendedor externo em todos os pedidos de vendas;

E-mail padrão para envio: Defina o e-mail padrão cadastrado anteriormente

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Senha do administrador e Cadastro de novos usuários

Assistente de Configuração

Senha do Administrador

Usuario

4 FUTURA

Antiga Senha

Nova Senha

Confirmacao

Cadastro de novos usuarios

Incluir

Alterar

Excluir

Nome

PAMELA

Tipo

Usuario

Perfil Padrao

Senha

Confirmacao

Codigo Usuario

Gerar Codigo

Gravar

Cancelar

Codigo	Nome
1	PAMELA
3	CAROLINE
503	USUARIO
603	JOAQUIM
803	RAFA
903	TESTE

Pular

☐ Não exibir novamente

Voltar

Proximo


Caso queira alterar a senha de administrador, ou cadastre um novo usuário de acesso, este processo também não é obrigatório, mas irá facilitar o acesso dos usuários. Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Tema

Assistente de Configuração

Tema

Logotipo



Trocar ?

Excluir

Banner

Trocar ?

Excluir

Navegacao

Abas

Tema

Classico Futura

Flat

Sim

Cor Fonte

Botao Princ.

Cor Titulo

Botao Sec.

Cor Fundo

Outros Botoes

Cor Fonte Titulo

Botoes Padrao

Cor Fonte Sec.

Notificacao

Imagem de Fundo

Carregar Imagem

Excluir


Pular

☐ Não exibir novamente

Voltar

Proximo

Nesta tela defina as informações da sua empresa, como logotipo, cores o tipo de navegação, entre outros detalhes visual do seu sistema. Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:



Assistente de Configuração

Parametros NFC-e

Serie/Nfce	<input type="text"/>
Ultimo Numero Impresso	<input type="text"/>
Modelo Danfe	Simplificado ▾
Identificado CSC	<input type="text"/>
ID Token	<input type="text"/>
Layout	4.00 ▾
Identificacao de Ambiente	Homologacao ▾
E-Mail Padrao Para Envio	<input type="text"/>
Repositorio	<input type="text"/>
Indicacao Presenca Padrao	Nenhum ▾
Forma Emissao Padrao	Normal ▾
Tipo de Certificado	Instalado ▾
Modelo de Layout	Reduzido ▾

☐ Não exibir novamente

Obs: Só preencha esta opção se for utilizar a NFC-e.

E-mail padrão para envio: Neste campo informe o e-mail cadastrado anteriormente;

Repositório: Escolha o local em que o sistema irá salvar os arquivos XML;

Indicação presença padrão: É possível definir um tipo de **Presença** como padrão para ser destacado sempre na emissão da NFC-e.

Desta forma, não será preciso preencher campo manualmente durante a emissão da nota, é possível escolher entre as opções abaixo:

Nenhum, não se aplica, presencial, não presencial pela internet, não presencial tele

atendimento, NFC-e entrega em domicílio, não presencial outros, presencial fora do estabelecimento.

Forma emissão padrão: Caso trabalhe com o modulo de contingência, defina o mesmo neste campo;


Tipo de Certificado: Defina se o certificado está instalado ou é um arquivo;

Modelo de Layout: Dentro do sistema há dois layouts de impressão do cupom, o usuário poderá escolher entre as opções:

- **Reduzido:** Refere-se a um modelo de impressão compacto, aproveitando todo o espaço disponível na impressão e organizando as informações de forma mais comprimida;
- **Estendido:** Refere-se a um modelo de impressão mais específico, expandindo as informações para que o conteúdo do cupom fique mais visível, e sua fonte mais ampliada;

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

PDV



Através desta opção será possível definir um layout do **Futura PDV**, sendo entre as opções “**Innovation**, **clássico** ou **touch**”, o usuário poderá definir também uma imagem de fundo para o seu ponto de venda;

Clique no botão **Próximo** e a tela abaixo será aberta:

Assistente de Configuração

Parametros PDV

Codigo do Cliente Consumidor	13	?	CONSUMIDOR
Tipo de Pedido Padrao		?	
Tipo de Orcamento Padrao		?	
Transportadora Padrao		?	
Controla Movimento do Caixa	Sim	?	
Controla Troca de Operador	Sim	?	
Digita Quantidade	Não	?	
Digita Valor	Sim	?	
Lancar Pagtos na Venda (PDV)	Sim	?	
Utiliza Nro Ficha	Sim	?	
Utiliza Pre Baixa	Não	?	(Em terminais que nao sao caixa)
Seleciona Tabela de Preço	Não	?	(Para cada Venda)
Carregar Imagem do Produto	Sim	?	
Tipo de Troca	Completa	?	
Controla Entrega na finalizacao	Não	?	
Controla Terminal por Empresa	Não	?	
Codigo de Consulta dos Itens	Codigo de Barras	?	
Consulta itens pela Descricao	Sim	?	
Cadastro e Selecao de Clientes	Completo	?	
Devolucao Ped. outra Empresa	Não	?	
Modelo de Encomenda	Analítico	?	
Controla Comanda	Não	?	
Recebimento de Creditorio	Conta receber detalhado	?	

Pular
 ☐ Não exibir novamente
 Voltar
 Concluir

Defina os parâmetros pertencentes ao seu ponto de venda, o que for escolhido aqui será apresentado em seu sistema. Clique no botão **Concluir** para finalizar as configurações iniciais, desta forma o sistema já estará pronto para ser utilizado.