

**Sistema:** Futura NFE

**Caminho:** Configurações>Parâmetros

**Referência:** FN32

**Versão:** 2017.01.16

**Como funciona:** Esta tela é utilizada para parametrizar e restringir determinadas telas ou configurações do sistema.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e o sistema abrirá a tela abaixo:



## Aba Geral

### Sub Aba Geral

**Controle de Empresa Padrão:** Este parâmetro será utilizado para controlar o acesso das informações da empresa por usuário, definindo a qual empresa pertence o funcionário/ usuário que terá acesso as informações;

- **Parâmetros:** Escolhendo esta opção, o sistema permitirá a troca das empresas cadastradas de acordo com a opção escolhida no parâmetro Multi-Empresa,

independente da configuração do cadastro de funcionário/usuário;

- **Usuário/Parâmetros:** Optando por esta opção, o usuário só poderá acessar os dados da determinada empresa que foi vinculada no Cadastro de Funcionário/Vendedores ligado ao seu cadastro de usuário.

**Empresa Padrão:** Este parâmetro é utilizado para definir uma empresa padrão que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

**Multi-Empresa:** Esta opção é utilizada para trabalhar com mais de uma empresa cadastrada, sendo possível controlar as trocas de empresas mantendo este parâmetro como SIM;


**Usuários Operações Automáticas:** Este parâmetro permite indicar um usuário padrão para registro de operações automáticas;

**Controle de Login de Usuário:** Por meio deste parâmetro é possível definir a forma de acesso ao sistema, sendo elas:

- **Login/Senha:** Esta opção refere-se ao login por usuário e senha cadastrados;
- **Código:** Esta opção refere-se ao login por códigos de acesso cadastrados por usuário;

**Logotipo:** Insira o logo da empresa neste campo para aparecer em diversos layouts;

**Sub Aba Pedido de Venda**




**Tabela de Preço Padrão:** Insira neste parâmetro uma tabela de preço que será utilizada em todos os trâmites do sistema;

**Digita Quantidade:** Este parâmetro permite a inserção de quantidades nas vendas efetuadas.

**Digita Valor:** Este parâmetro permite a inserção ou modificação de valores nas vendas efetuadas.

**P.V. ST Calcula:** Habilitando este parâmetro como SIM a Substituição Tributária será calculada no Pedido de Venda;

### Sub Aba Produto



### **Código de Barras**


**Inserir Cod. Barras Igual ao ID:** Ao habilitar este parâmetro como SIM, o sistema gerará o código de barra igual ao código interno do sistema, caso contrário será gerado um código no formato EAN13 aleatório;

### **Referência**

**Utiliza Referência:** Ao habilitar este parâmetro como NÃO, o sistema retirará do cadastro do produto o campo *Referência*. Caso contrário o mesmo aparecerá para ser preenchido;

**Utiliza Referência Sequencial:** Este parâmetro permite o usuário cadastrar as referências de forma sequencial, inserindo uma sequência de letras pela qual o sistema adicionará números conforme for efetuando os cadastros;


### **Sub Aba NFE**



**Utiliza Nota Contingência:** Para utilizar NFE em contingência, nos casos em que o usuário não esteja com acesso à internet no momento da emissão, habilite este parâmetro como SIM;

**Impressão do Código do Produto:** Esta opção se refere ao tipo de código que será impresso no DANFE e no XML da Nota Fiscal Eletrônica, podendo escolher entre o Código de Barras ou a Referência do produto.

### Sub Aba Fiscal



Parametros Gerais ✕

F3 Editar F10 Gravar Cancelar

Geral

Geral Pedido de Venda Produto Nfe Fiscal

Emissao de Documento Fiscal:

NFe - Modelo 55 SIM ▼

**Emissão de Documento Fiscal:**

**Nfe - Modelo 55:** Deixe esta opção habilitada como SIM;