

Sistemas: Futura PDV e Gourmet

Referência: FAQ99

Versão: 2023.06.26

**Como Funciona:** Tendo como principal finalidade a apresentação do **Valor Total** da venda, possibilitando que o cliente acompanhe em tempo real o valor a pagar, o **PDV HDD-580PRO** conta com um display adicional para a apresentação desses valores. Por se tratar de um equipamento Touch, o operador do caixa poderá desfrutar dessas funcionalidades do sistema, porém, caso seja necessário, o equipamento possui compatibilidade com teclado e mouse.

## • Futura PDV



**Configuração:** Através da **Configuração de Terminal [Alt + G],** é possível habilitar e configurar o **Display** para uso no PDV, sendo necessário possuir um equipamento compatível, ao habilitar o módulo ao terminal, sua respectiva aba será apresentada.



Configuracao do Terminal - [ESC] para sair										
Editar [F3] Gravar [F10] Cancelar [F9]										
Principal Display										
Display										
Terminal		1 Troc	ar Numero							
Imprime										
Pedido No	ta Fiscal	Contrato	Mini Impressora	✓ Display						
	itenticacao		Impr. por Tipo Pagto.	NFC-e						
Impr. por Tipo d	ie Pedido		Mini Impressora via DLL							
Encomenda Mini	i Impressora		a Sistemas							
Тіро	Completo (Ven	das/Caixa para p	oagamento) 🗸 🗸							
Impressao Obrigatoria	Não		~							
Fechar										

Visando a praticidade de configuração, na aba Display, basta definir a porta **COM2** e seu respectivo modelo **(PDV HDD-580PRO)**.



Configuracao do Terminal - [ESC] para sair										
Editar [F3]	Gravar [F10]		Cancelar [F9]							
Principal <b>Display</b>										
Editar	Gravar	Cancelar		Copiar						
Porta	COM2									
Modelo do Display	PDV HDD-580PR	0	~							

Após realizada a configuração, será necessário encerrar o sistema e reiniciar o equipamento para que a comunicação com o display seja efetuada.

## • Gourmet



**Configuração:** Semelhante ao Futura PDV, no Gourmet também será necessário habilitar a funcionalidade diretamente na **Configuração de Terminal,** onde será disponibilizada a opção **Display**.





Ao acessar a configuração, basta definir a porta **COM2** e seu respectivo modelo **(PDV HDD-580PRO)**.





Após realizada a configuração, também será necessário encerrar o sistema e reiniciar o equipamento para que a comunicação com o display seja efetuada.